

L3 MI — Programmation

Pierre Karpman

`pierre.karpman@univ-grenoble-alpes.fr`

`https://www-ljk.imag.fr/membres/Pierre.Karpman/tea.html`

2019-09-18

Pointeurs : déclaration et manipulation

(Dés)Allocation

Pointeurs de fonction & compléments de type

Un pointeur `p` vers un type `type`, déclaré type `*p` est une variable contenant l'adresse d'une zone mémoire peuplée d'un ou plusieurs éléments de type `type` :

```
uint8_t *p;  
...  
printf("%p\n", p);  
...
```

donne par ex. :

0x7f8cf8c027c0

Le `*` peut être attaché au nom de la variable. On peut par ex. faire `int a, *b`; Mais il est attaché au type pour faire un cast :
`a = (int *)b`;

Cas les plus courants en C :

Variables de type pointeur à la déclaration

```
uint8_t *p; // déclaration explicite
float t[12]; // déclaration & allocation via la
↳ création d'un tableau
char *s = "HAI"; // chaîne de caractères (plus de
↳ détails dans quelques cours)
int **p2; // pointeur sur un pointeur sur un int
```

Exemples de pointeurs (2)

On peut aussi « créer » une expression de type pointeur en accédant à l'adresse d'une variable avec `&` :

```
uint8_t a;  
...  
printf("%p\n", &a);  
...
```

donne par ex. :

0x7ffee1d7a92b

→ Raison de la présence d'`&` dans les appels à `scanf`

Quel intérêt ?

Deux raisons fondamentales :

- ▶ Adresser de grandes zones mémoires (tout ne tient pas en registre...) à des emplacements déterminés dynamiquement
- ▶ Implémenter le passage d'arguments par référence

Mais la manipulation explicite de pointeurs est malheureusement la source de plein de bugs \rightsquigarrow mécanisme absent de nombreux langages de haut niveau

L'accès à la zone mémoire pointée se fait via l'opérateur préfixe `*` :

```
a = *p; // copie la valeur stockée à l'adresse p dans a
*q = a; // écrit a à l'adresse q
```

On peut aussi accéder à une adresse relativement à un pointeur des façons suivantes :

```
a = *(p+7);
q[3] = a; // équivalent à *(q+3) = a;
b = *(p - 1); // à éviter
```

Mais il faut faire attention à ne pas faire d'accès hors-zone !
(Comme pour les tableaux)

Type d'un pointeur & adressage relatif

Le type d'un pointeur détermine essentiellement le calcul des adresses relatives, l'unité du décalage étant la taille du type :

```
uint8_t *p;  
uint64_t *q;  
...  
printf("%p\t%p\n", p, p+1);  
printf("%p\t%p\n", q, q+1);  
...
```

donne par ex. :

```
0x7ff2824027c0  0x7ff2824027c1  
0x7ff282402bb0  0x7ff282402bb8
```

Il existe aussi un type générique `void *` (d'incrément 1, à éviter d'utiliser relativement)

Type d'un pointeur & adressage relatif (2)

Les conversions de type s'appliquent aux pointeurs, et ont l'effet attendu sur l'adressage :

```
uint8_t *p;  
uint64_t *q;  
...  
printf("%p\t%p\n", p, p+1);  
printf("%p\t%p\n", q, (uint8_t *)q+1);  
...
```

donne par ex. :

```
0x7fce024027c0  0x7fce024027c1  
0x7fce02402bb0  0x7fce02402bb1
```

Type d'un pointeur & adressage relatif (3)

Attention : la taille de la zone pointée par un pointeur ne fait pas partie de son type ! Ci-dessous, b et c ont le même type :

```
uint8_t a;  
uint8_t *b = &a;  
uint8_t c[29];
```

Il est licite d'écrire

```
b[7] = 3;  
c[5] = 2;
```

Mais la première affectation donne lieu à un accès mémoire illégal

Type d'un pointeur & adressage relatif (4)

On peut aussi définir un pointeur vers une zone
« multidimensionnelle », par ex :

```
int (*t)[16]; // 16 est la seconde dimension, et doit  
↳ être connu à la compilation
```

...

```
t[i][j] = 3; // équiv. à *((int*)t+i*16+j) = 3;  
int (*s)[32][16]; // idem en 3D
```

...

```
s[i][j][k] = 4; // *((int*)s+i*32*16+j*16+k) = 4;
```

↪ La zone pointée est contigüe en mémoire, et l'adressage multidimensionnel est juste de l'aide syntaxique
Plus de détails dans quelques semaines...

Les pointeurs permettent aisément d'écrire des fonctions qui modifient un argument : ex. `scanf`

Exercice : écrivez une fonction `swap` qui permet d'échanger la valeur de deux variables de type quelconque, et donnez un exemple d'utilisation pour deux variables de type `int`

Pointeurs : déclaration et manipulation

(Dés)Allocation

Pointeurs de fonction & compléments de type

- ▶ Les pointeurs sont utiles pour accéder à de la mémoire pour lire ou stocker des données ; cette mémoire doit avoir été *allouée* par le système
- ▶ Une zone mémoire qui a été allouée doit être *libérée* une fois qu'elle n'est plus utilisée
- ▶ On distingue allocation *statique*, quand la quantité allouée est connue du compilateur, et allocation *dynamique* quand ce n'est pas le cas

La déclaration d'un tableau en C a un double effet :

- ▶ Déclaration de la variable du type pointeur approprié
- ▶ Allocation statique sur la *pile* (stack) de la mémoire demandée, et affectation de l'adresse de base dans la variable

Particularités de l'allocation sur la pile :

- ▶ La mémoire est libérée à la fin de l'exécution de la fonction
- ▶ La quantité allouable est relativement faible, inférieure (stricte) à la taille max. de la pile (sous UNIX, consultable pour une machine donnée via `ulimit -s`)

Allocation sur la pile (ex. 1)

```
int *bad_alloc()
{
    int t[2000];
    return t;
}
...
int *s = bad_alloc(); // l'espace alloué par
    ↪ bad_alloc() a immédiatement été désalloué
s[768] = 1; // accès illégal
...
```

Un compilateur moderne émettra un avertissement, par ex. :

```
badalloca.c:7:9: warning: address of stack memory
associated with local variable 't' returned
[-Wreturn-stack-address]
```


Allocation sur la pile (ex. 2)

...

```
int t[1000000000]; // demande de ressource trop  
↳ importante -> l'allocation échoue  
t[123456789] = 1; // accès illégal
```

...

- ▶ Il ne faut donc pas déclarer des tableaux de taille « déraisonnable »
- ▶ ... et faire particulièrement attention pour du code devant être portable

En C, il est aussi possible d'allouer dynamiquement sur la pile, via deux mécanismes :

- ▶ Utilisation d'`alloca()` (découragé car non standard et non portable)
- ▶ À partir de C99, via les tableaux de taille variable, par ex. :
`int t[dim];`

Intérêts et limites de l'allocation dynamique sur pile :

- ▶ Mêmes caractéristiques que l'allocation statique
- ▶ Potentiellement plus rapide que l'allocation sur tas (cf. la suite)
- ▶ Syntaxiquement simple dans le cas des tableaux à taille variable

En général, l'allocation dynamique de mémoire se fait sur le *tas* (heap)

- ▶ Celle-ci n'est pas libérée automatiquement (ce qui peut mener à des fuites mémoire)
- ▶ La quantité allouable est essentiellement limitée par la quantité physique disponible

Une fonction d'allocation couramment utilisée en C est `malloc()`, déclarée dans `stdlib.h`, de prototype :

```
void *malloc(size_t size);
```

Qui a pour effet :

- ▶ En cas de succès, d'allouer `size` octets de mémoire contigüe et de retourner un pointeur vers le « début » de la zone (ç-à-d que la zone allouée se trouve entre l'adresse de retour `ptr` et `(uint8_t*)ptr + (size - 1)`)
- ▶ En cas d'échec (par ex. car il n'y a pas suffisamment de mémoire disponible), de retourner `NULL`

Il existe aussi des variantes comme `calloc`, `realloc()`, `valloc()`...

En pratique :

- ▶ On souhaite allouer de la mémoire pour un type particulier
- ▶ La taille de ce type n'est pas forcément d'un octet

On procède donc typiquement ainsi :

```
uint64_t *p = (uint64_t  
↪ *)malloc(1000000*sizeof(uint64_t));
```

où `sizeof` est une construction du langage C qui renvoie la taille (en octets) du type passé en argument

- ▶ La mémoire allouée sur le tas par `malloc()` est persistante, et doit être explicitement libérée quand elle n'est plus utile
- ▶ Ceci se fait avec la fonction `free()` dont l'utilisation est simple :

```
free(p); // p doit être un pointeur vers une zone  
↪ préalablement allouée par malloc ou une fonction  
↪ similaire
```

Attention à :

- ▶ Ne jamais appeler `free()` sur de la mémoire allouée autrement (par ex. un tableau)
- ▶ Ne jamais appeler `free()` plusieurs fois pour la même zone

- ▶ Une déclaration ou utilisation de pointeur n'est pas forcément associée à une allocation (cf. `scanf`, `swap...`)
- ▶ L'*aliasing* entre des pointeurs consiste à en avoir plusieurs pointant vers la même zone mémoire
- ▶ On peut aliaser des pointeurs volontairement (par ex. lors d'un passage de tableau par référence), mais c'est aussi une source de bugs potentiels, par ex. :
 - ▶ désallocation multiple (double free)
 - ▶ accès à une zone qui a déjà été désallouée
- ▶ L'aliasing peut être dur à détecter ; il ne suffit pas de comparer la valeur des pointeurs (cf. par ex. `int t[12]`, `*s = t+3;`)

Exercices rapides

Que font ces instructions, et lesquelles peuvent poser problème ?

```
int t[256]; t+37 = 3;
```

```
int t[256]; *(&t[37]) = 3;
```

```
int *s; s[12] = 8;
```

```
int t[1024], *s = t+512; s[-511] = 2;
```

```
int t[10000000000000]; t[0] = 1;
```

```
int p = (int *)malloc(768*sizeof(int));
```


Pointeurs : déclaration et manipulation

(Dés)Allocation

Pointeurs de fonction & compléments de type

- ▶ En C, on peut faire référence à une fonction par son adresse, qui a un type pointeur
- ▶ L'adresse d'une fonction :

`type_ret fun(type_a1 a1, type_a2 a2, ...)`

peut être manipulée via un pointeur :

`type_ret (*fun_ptr)(type_a1, type_a2, ...)`

et est obtenue via `&fun`

Exercice : map

Écrivez une fonction `map` qui prend en entrée :

- ▶ Une liste d'`int` représentée par un tableau
- ▶ Une fonction de type `int -> int`

Et qui modifie la liste en appliquant la fonction sur chaque élément

- ▶ N'importe quel type pointeur peut être qualifié de `const`, par ex. pour donner `const int *p`
- ▶ Ceci interdit (à la compilation) la modification du contenu pointé par `p` :

```
void nocst(const int *p)
{
    p[0] = 1;

}
```

↪ error: read-only variable is not assignable

- ▶ Utile pour éviter les erreurs, pour la documentation, pour les pointeurs de fonction

- ▶ On peut tricher, au prix d'un warning :

```
void nocst(const int *p)
{
    int *q = p;
    q[0] = 1;

}
```

↪ warning: initializing 'int *' with an expression of type 'const int *' discards qualifiers

- ▶ On peut aussi utiliser `const` avec des types simples :
`const int a` \rightsquigarrow toute modification de `a` sera rejetée...
- ▶ Ou encore `int * const p` \rightsquigarrow on ne peut pas modifier le *pointeur* lui-même...
- ▶ Moins courant et moins utile, car sans effets de bords

- ▶ Une variable locale à une fonction peut être déclarée `static` afin d'être allouée une unique fois \rightsquigarrow « variable globale » visible uniquement dans la fonction
- ▶ Utile pour par ex. implémenter des compteurs de ressource

Exercice : écrire une fonction qui affiche le nombre de fois qu'elle a été appelée

N.B. : `static` a un sens différent pour les variables globales, mais on évitera d'utiliser celles-ci

- ▶ `volatile` : une variable de type `volatile` peut être modifiée par un phénomène extérieur
- ▶ `register` : suggère de stocker la variable registre (essentiellement obsolète, \rightsquigarrow interdit l'utilisation de `&` unaire)
- ▶ `restrict` : déclare l'intention de ne pas effectuer d'aliasing

Types spéciaux (1) : struct

- Il est possible en C d'agglomérer plusieurs types en un seul grâce à `struct`, par ex :

```
struct misc
{
    int a;
    double b;
    unsigned t[160];
    char *s;
    int (*f) (int, int);
};
```

- Utilisation : définition de la structure : comme ci-dessus ;
déclaration de variables : `struct misc a;` ; accès aux
composants : `a.a`, `a.s[7]`...

Types spéciaux (1) : `struct` (2)

Quelques règles sur les structures :

- ▶ Un champ d'une structure peut être une autre structure
- ▶ Un champ d'une structure peut être un *pointeur* vers la structure étant définie
- ▶ La taille en mémoire d'une structure peut s'obtenir avec `sizeof`
- ▶ Le passage de structures en argument se fait par valeur

Il existe aussi une notation concise pour les pointeurs vers des `struct` : `(*s).a` peut se remplacer par `s->a`

Types spéciaux (1) : struct (3)

Quelques intérêts des `structs` :

- ▶ Utile pour la définition de structures de données récursives, par ex :

```
struct bt
{
    struct bt *left;
    struct bt *right;
    size_t size;
    void *data;
};
```

- ▶ Utile pour regrouper des données logiquement liées entre elles
↪ on peut « facilement » faire de la P.O. en C avec des `structs` et des pointeurs de fonction

Types spéciaux (2) : enum

On peut utiliser un type `enum` pour associer un nom à une valeur entière, par ex. :

```
enum status
{
    on,
    off,
};
enum status a = on;
if (a == 0) { a += off; }
```

↪ Aucune contrainte de typage, purement « visuel »

Types spéciaux (3) : union (1)

Un type `union` sert à référencer un emplacement mémoire avec différents types \rightsquigarrow comme une `struct`, mais les emplacements mémoire se chevauchent. Ex. :

```
union uint64d
{
    double d;
    uint64_t i;
};
union uint64d x;
x.d = M_SQRT2;
```

permet d'accéder à la représentation binaire (mantisse et exposant) du `double` `M_SQRT2` via `x.i`

Autre exemple :

```
union uint64st
{
    uint64_t i;
    uint8_t t[8];
};
union uint64st x;
x.i = 0x0123456789ABCDEF;
```

permet d'accéder aux octets de `x.i` via `x.t[]` (dans ce cas, un résultat similaire pourrait être obtenu par cast de pointeurs)

Exercice de taille

Soit les déclarations suivantes :

```
union u1
{
    uint64_t a;
    uint64_t b;
    uint64_t c;
};

struct s1
{
    uint64_t a;
    uint64_t b;
    uint64_t c;
};
```

Combien valent `sizeof(union u1)` et `sizeof(struct s1)` au minimum ?

Le renommage typedef

- ▶ Pour plus de confort, on peut donner un *alias* à un type *existant* avec une déclaration `typedef type alias`
- ▶ Souvent utilisé pour raccourcir les déclarations de types construits, par ex.

```
typedef union uint64d u64d;  
u64d x; // au lieu de union uint64d x  
...
```

- ▶ Il vaut mieux éviter de renommer les types standards comme

```
typedef uint8_t petit_poney;  
typedef uint16_t moyen_poney;  
typedef uint8_t *pointeur_petit_poney; // horrible  
...
```

- ▶ À utiliser avec une certaine parcimonie...